

[Q]: Как перенести OS/2 на другой HDD?

[A]: Ilfat Kutdusov (2:5080/52)

Тут я слышал у народа траблы с сабжем были. Я никаких проблем не наблюдал.

Переносил с учетом LVM.

К примеру у меня аврора стояла на разделе с буквой O:

1. Подключаем новый винт к авроре и создаем раздел для будущей авроры. И

назначаем ему какую нить свободную букву. К примеру W:

2. Указываем что раздел загрузочный.

3. Грузимся в CommandPrompt по Alt-F1->F2 и копируем по хсору со всеми

нужными флагами всю аврору с диска O: на диск W:

4. Лезем в LVM и меняем у разделов буквы местами через временную Z-ю

свободную букву.

5. Перезагружаемся и в бутманере выбираем раздел на новом винте. Аврора

должна загрузиться без проблем. Если бутманера нету то этот пункт можно пропустить.

6. Выдергиваем старый винт и спокойно работает.

ЗЫ: Если был бутманер, то в пункте 1 нужно было зарезервировать место под бутманер. Загрузившись с нового винта бутманер можно проинсталлировать.

[A]: Pavel Andreew (2:5080/59.2)

Сегодня (т.е. уже вчера ;)) проделал чудную процедуру - перенос `_Warp_Server_` на другой винт. Если действовать в лоб, то нужен CD с дистрибутом, 2 дискеты, и полдня на конфигурирование. Но можно сделать и не так :)

1) Забэкапить права пользователей в каталогах - `backass.exe` 2) Перенести файловую систему - хсору с: `d: /s /e /v /h /t /r`. 3) Сделать на новом диске бутовый сектор - `sysinstx d:` 4) Запустить сервер и восстановить права пользователей - `restacc.exe`.

Для обычного Warp'a естественно первый и последний пункты не нужны. Так что у кого головная боль с переинсталляцией системы после апгрейта винта - могут воспользоваться советом :)

From:

<http://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.114>

Last update: **2014/06/20 05:08**

